

# Настройки: useheading

Когда эта опция активирована, ссылка на имя статьи вики будет автоматически использовать первый заголовок в статье для следующего:

- заголовок страницы, который отображается в браузере или в результатах поисковых машин;
- текст для ссылки на статью, если только в определении ссылки не содержится явного названия;
- заголовок новости в RSS-рассылке.
- Тип данных: смешанный
- Значение по умолчанию: 0
  - Возможные значения:
    - «Никогда» (0) — отключено. Будет использоваться имя страницы в тексте ссылки;
    - «Только содержимое вики» (content) — использовать текст первого заголовка в ссылках в текстах статей;
    - «Только навигация» (navigation) — использовать текст первого заголовка в ссылках в строке «Вы посетили:», обратных ссылках, результатах поиска и т. п.;
    - «Всегда» (1) — использовать текст первого заголовка во всех ссылках.

(Обновлено в «Докувики» 2009-02-14. Для обратной совместимости любые другие значения преобразуются в «0» или «1» с помощью функции `empty()`)

## Предупреждение о безопасности

Если страница имеет ограничения по доступу, в её первом заголовке страницы никогда не пишите ничего конфиденциального.

Первый заголовок страниц с ограниченным доступом для чтения будет раскрыт в других частях вики, которые ссылаются на эту страницу. Даже если вы убедитесь, что на страницах без ограничений нет ссылок на конкретную страницу, редактор страницы без ограничений все равно может создать ссылку на страницу с ограниченным доступом, чтобы открыть первый заголовок.

## См. также

- Конфигурирование «Докувики»

## Пример

Расположение файла для правки Dokuwiki/conf/dokuwiki.php

```

48 $conf['camelcase'] = 1;           //Use CamelCase for linking? (I don't like it) 0|1
49 $conf['deaccent'] = 1;            //deaccented chars in pagenames (1) or romanize (2) or
50 $conf['useheading'] = 1;          //use the first heading in a page as its name
51 $conf['sneaky_index']= 0;         //check for namespace read permission in index view (0)
52 $conf['hidepages'] = '';          //Regexp for pages to be skipped from RSS, Search and R
53

```

По умолчанию `conf['useheading'] = 0;` Изменим на `conf['useheading'] = 1;` для автоматического использования первого заголовка в статье в качестве заголовка страницы.

```
$conf['useheading'] = 1;           //use the first heading in a page as its name
```

**Адаптивная вёрстка сайта (теория и практика)**

Адаптивная верстка сайта (от английского, responsive web design, иногда — adaptive web design) — это метод создания структуры HTML-документа на базе HTML-разметки, предусматривающей автоматическую адаптацию веб-страницы в зависимости от размера экрана устройства пользователя. Идея этого макета веб-страницы, автоматически подстраивающейся под размер экрана разного устройства пользователя, таких как планшеты и смартфоны. В адаптивной вёрстке предполагается

## См. также

- Конфигурирование «Докувики»
- Синтаксис регулярных выражений PCRE

From:

<https://www.wwoss.ru/> - book51.ru



Permanent link:

<https://www.wwoss.ru/doku.php?id=wiki:config:useheading>

Last update: **2024/01/28 18:01**