

# HTML глобальный атрибут: dir (директория)

Глобальный атрибут **class** - это [перечисляемый](#) атрибут, указывающий направление текста элемента `.dir`

Задаёт направление и отображение текста — слева направо или справа налево. Браузеры обычно самостоятельно различают направление текста, если он задан в кодировке Юникод, но с помощью атрибута `dir` можно указать, в каком направлении отображать текст. Для арабских и еврейских символов приоритетным является направление, заложенное в Юникод, поэтому на них атрибут `dir` действовать не будет.

## Интерактивный пример

## Использование

### Примечание

Этот атрибут является обязательным для `<bdo>` элемента, где он имеет другое семантическое значение.

- Этот атрибут не наследуется элементом `<bdi>`. Если не установлено, его значение равно `auto`.
- Этот атрибут может быть переопределен свойствами CSS [direction unicode-bidi](#), если страница CSS активна и элемент поддерживает эти свойства.
- Поскольку направленность текста семантически связана с его содержанием, а не с его представлением, веб-разработчикам рекомендуется по возможности использовать этот атрибут вместо связанных свойств CSS. Таким образом, текст будет отображаться правильно даже в браузере, который не поддерживает CSS или в котором CSS отключен.
- Значение `autosледует` использовать для данных с неизвестной направленностью, например данных, поступающих от пользователя и в конечном итоге сохраняемых в базе данных.



### Примечание

Браузеры могут разрешать пользователям изменять направление `<input>` и `<textarea>`, чтобы облегчить создание контента. Chrome и Safari предоставляют опцию направления в контекстном меню полей ввода, а Legacy Edge использует комбинации клавиш `Ctrl + Left Shift` и `Ctrl + Right Shift`. Firefox использует `Ctrl/Cmd++ Shift`, X но НЕ обновляет `dir` значение атрибута.



## Синтаксис

```
<dir={ltr | rtl}>
```

В значении допускается указывать сразу несколько классов, разделяя их между собой пробелом.

## Значения атрибута

Значения

- ltr: Текст отображается как обычно — слева направо.
- rtl: Текст инвертируется и отображается справа налево.

Значение по умолчанию:

- ltr

## Доступность

В HTML5 атрибут class можно использовать с любым HTML элементом (все элементы с этим атрибутом будут проходить валидацию. Тем не менее, это не всегда имеет смысл!).

В HTML 4.01 атрибут class нельзя использовать с элементами <base>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>.

## Ссылки и Дополнения

- [Общий HTML атрибут class](#)
- [Стандарт HTML # global-attributes:classes-2](#)
- [WebReference - Атрибут class](#)

From:  
<https://book51.ru/> - **book51.ru**

Permanent link:  
[https://book51.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:global\\_attributes:dir&rev=1709478429](https://book51.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:global_attributes:dir&rev=1709478429)

Last update: 2024/03/03 18:07

